
الفصل الأول

مدخل إلى اوتوكاد

1- مدخل إلى اتوكاد 2000

1-1- شاشة اتوكاد 2000:

تتكون شاشة اتوكاد 2000 من الأعلى إلى أسفل مما يلي :



شكل رقم 1-1

- 1) شريط العنوان باللون الأزرق ويحوي اسم البرنامج والملف المفتوح من اليمين وأزرار التكبير والتصغير والإنهاء من اليسار
 - 2) شريط القوائم الرئيسية ويحوي القوائم التالية :

م عثمان سلطان عثمان سلطان عثمان سلطان عثمان عثم

File	ملف	View	عرض
EDIT	تحويو	INSERT	إدراج
FORMAT	تنسيق	TOOLS	أدوات
DRAW	رسم	MODIFY	تعديل
DIMENSION	أبعاد	WINDOW	إطار
EXPRESS	اضافات	HELP	تعليمات مساعدة

- 3) شريط الأدوات القياسي ويحوي أيقونات توجد في معظم تطبيقات ويندوز (جديد فتح حفظ طباعة معاينة) إضافة إلى بعض الأيقونات الخاصة بالبرنامج والتي سيتم شرحها لاحقاً .
 - 4) شريط خصائص العناصر ويحوي معلومات عن طبقة العنصر ولونه والخط المستخدم في رسمة
 - 5) لوح الرسم ونلاحظ علية أيقونة الإحداثيات في الزاوية السفلية اليسارية وشعيرتا المؤشر
 المتصالبتين ،
- ضرر الأوامر أو موجة الأوامر: عبارة عن نافذة نصية و يتم التحاور مع البرنامج من خلال
 هذا الموجة .
- 7) شريط الحالة وتظهر علية إحداثيات مؤشر الفأرة وبعض المعلومات عن تفعيل هو تعطيل
 بعض مساعدات الرسم (تعامد الخطوط قفزات المؤشر ظهور شبكة الرسم
- 8) أشرطة الأدوات: يمكن وضعها في أي مكان وهي عبارة عن مجموعات من الأشرطة تحوي أزرار خاصة بالأمر خاصة بالأوامر

-2-1 الأوامر في اوتوكاد

يعــــتمد برنامج اوتوكاد على مجموعة من الأوامر للقيام بعملية الرسم أهمها مجموعتي أوامر الرسم و التعديل

للحصول على أي أمر في اوتوكاد لدينا ثلاث طرق .

م عثمان سلطان ملطان ملطان معثمان ملطان معثمان عثمان عثمان ملطان معثمان ملطان ملطان معثمان ملطان ملطان معثمان ملطان

1) كــتابة الاسم الصريح للأمر من لوحة المفاتيح أو (اختصار هذا الاسم) مثال : LINE : أو (L) ثم ضغط المفتاح ENTER لرسم خط

DRAW \Rightarrow LINE : استخراج الأمر من القائمة الرئيسية التي يتبع لها هذا الأمر مثال 2

3) ضغط الزر الذي يمثل هذا الأمر على شريط الأدوات المناسب .

تعتــــبر الطـــريقة الأولى أسرع الطرق وخاصة عند التعامل مع المختصرات لطول الطريق في الطريقة الثانـــية و لأن إظهار كل أشرطة الأدوات يقلل من مساحة لوح الرسم ، إلا أنة يمكن الاعتماد على الطريقة الثالثة في تعليمات الرسم والتعديل الشائعة بإظهار شريطين فقط .

1-3-1 طريقة الرسم .

يتم اختيار الأمر الخاص برسم عنصر رسومي ما حسب إحدى الحالات السابقة ثم تتم الإجابة على طلبات الأمر من خلال موجة الأوامر حيث يطلب لرسم أي عنصر مجموعة من الصفات الضرورية لرسمة

مثال : رسم خط يتطلب معرفة نقطة البداية ثم نقطة النهاية أو نقطة البداية ثم الطول والاتجاه .

4-1 طرق تعيين النقاط .

كثيرا ما تتطلب الأوامر تعيين نقاط خاصة لرسم العنصر الرسومي ولتحديد هذه النقاط لدينا عدة طرق :

طريقة النقر بالفأرة (الزر الأيسر) على لوح الرسم في المكان الذي نريد تعيين النقطة فيه وهي طريقة غير دقيقة .

طريقة الإحداثيات ولدينا ثلاث طرق لتحديد الإحداثيات وهي :

- x,y,z وتصلح لنقطة البداية والنهاية . طريقة إعطاء x,y,z وتصلح لنقطة البداية والنهاية . طريقة إعطاء الإحداثيات الديكارتية هي كتابة x,y حيث تستخدم الفاصلة الموجودة في لوحة المفاتيح إلى اليسار من الزر shift .
- L, ϕ الطول و ϕ الزاوية L, ϕ الطول و ϕ الزاوية ϕ

.AutoCAD 2000 م عثمان سلطان

الفصل الأول مدخل إلى اوتوكاد 2000

3 الإحداثيات النسبية : فقط للنقاط التي تلي اختيار نقطة سابقة . حيث يتم إعطاء قيمة لكل من ($\Delta x, \Delta y, \Delta z$) ويتم فيها اعتباراً من النقطة التي نقف عليها حالياً . طريقة إعطاء الإحداثيات النسبية هي ($\Delta x, \Delta y, \Delta z$) في الإحداثيات النسبية الديكارتية في الإحداثيات النسبية القطبية .

- 4) طريقة النقاط المميزة للعناصر: حيث يتم اعتماد نقاط مميزة للعناصر (نهاية خط وسط خط تقاطع خطين تعامد مع خط مركز دائرة ...) في تعين النقاط المطلوبة للأمر الذي ننفذه .و يتم الحصول على النقاط المميزة بثلاث طرق
- a. إظهار شريط أدوات الالتقاط: ننقر بالزر الأيمن على أي أيقونة من الأيقونات الموجودة على شاشة اوتوكاد فتظهر لدينا لائحة تحوي أشرطة الأدوات. نقوم بتفعيل الشريط object snap ثم نغلق هذه النافذة ونسحب الشريط إلى مكان ملائم.
 - b. عن طريق ضغط المفتاحين زر الفارة الأيمن + shift معا فتظهر لائحة تحوي النقاط المميزة .
- Setting في شريط الحالة ثم اختيار الأمر Osnap في شريط الحالة ثم اختيار الأمر c . c تظهر قائمة تحوي النقاط التي نريد أن تميَّز عند الاقتراب منها دائما . نقوم بوضع إشارة اختيار أمام كل نقطة نريدها (شكل c) .

ر AutoCAD 2000 م عثمان سلطان



شكل رقم 1-2

ملاحظة:

يتم إزالة تفعيل النقاط المميزة الدائمة بالضغط على المفتاح الوظيفي F3 وإعادة التفعيل بإعادة الضغط على المفتاح Osnap في شريط الحالة . سيتم شرح عمل النقاط المميزة بشكل تفصيلي في الفصل الثالث .

الفصل الثابي

أدوات الرسم والتعديل

2- أوامر الرسم والتعديل:

تعد مجموعتي أوامر الرسم والتعديل من أهم مجموعات الأوامر في أوتوكاد لذلك سنتناول هذه الأوامر بشيء من التفصيل ومن الجدير بالذكر أن لهاتين المجموعتين شريطي أدوات يفضل إبقاءهما بشكل دائم على واجهة البرنامج نظراً للاستخدام المتكرر لأوامرهما ، وفي دراستنا لهذه الأوامر سنلون أمر الرسم باللون الأحمر وأمر التعديل باللون الأخضر حيث أننا سنتناول أومر من المجموعتين بترتيب يسهل العمل مع التمارين ، ولن نجعل القارئ ينتظر حتى نهاية إحدى المجموعتين لتجربة هذه الأوامر :

أمر رسم خط LINE : (رسم)

يعد رسم الخط من أبسط الرسوم الموجودة في اتوكاد ويمثل عادة لبنة البناء الأساسية لمعظم الإشكال . يتم الحصول على هذا الأمر بإحدى الطرق الثلاث التالية :

- Draw ⇒ Line باستخدام أوامر القوائم الرئيسية -a
- ور بكتابة في موجه الأوامر دون Enter أو Line أو بكتابة في موجه الأوامر دون الحاجة لنقل المشيرة ضمن الموجه فالمشيرة يجب أن تبقى دائماً ضمن لوح الرسم عند إسناد الأوامر)
- c أو بالضغط على الأيقونة الممثلة لهذا الأمر المحلفي شريط أدوات الرسم وهي الأيقونة الأولى من الأعلى كما في الشكل (1-2)

م عثمان سلطان 8 AutoCAD2000



شكل رقم 2-1

عند إعطاء الأمر يطلب البرنامج تحديد نقطة البداية حيث يظهر في موجه الأوامر Specify first point:


Command:
Command:
Command:
Command: __line Specify first point:

شكل رقم 2-2

نحدد نقطة البداية بإحدى الطرق المذكورة سابقا (إحداثيات ،نقر بالزر الأيسر للماوس ، انتقاء نقاط مميزة في عناصر مرسومة سابقاً) .

يطلب البرنامج نقطة النهاية :Specify next point or [Undo] ويتم تحديدها بإحدى بإحدى الطرق المذكورة سابقا

م عثمان سلطان و عثمان سلطان عثمان سلطان



شكل رقم 2-3


عند أعطاء نقطة النهاية لاينتهي الأمر بل يطلب نقطة أخرى لرسم خط جديد من مكان توقف الخط إلى النقطة الجديدة ويستمر الأمر هكذا حتى نضغط زر الفارة الأيمن ثم نختار Enter من القائمة المنبثقة ، أو بالضغط المباشر على الزر enter في لوحة المفاتيح .

عـند رسم خط والرغبة في التراجع عن تحديد نقطة ما يمكننا البرنامج من التراجع بالأمر المرافق الذي يظهر بين قوسين في موجه الأوامر [Undo] والذي نصل إليه بكتابة الحرف الكبير الذي يظهر في الكلمة (ليس دائماً الحرف الأول) ، نكتب u ثم enter قبل فصل الأمر وكتابة u- enter فيتم إلغاء أخر نقطـة واحدة تلو الأخرى كلما كررنا العملية . إما عند فصل الأمر وكتابة u- enter فيتم إلغاء الخط بالكامل (يمكن استخدام الزر على على شريط ويند وز القياسي بدلا من u enter)

م عثمان سلطان ملطان سلطان معثمان سلطان معثمان عثمان ع

عند تفعيل مسطرة التعامد ortho بالضغط على المفتاح F8 يمكن إعطاء اتجاه شاقولي أو أفقي لاتجاه الخطوب ثم ضغط enter فيتم رسم خط شاقولي أو أفقي حسب الاتجاه المحدد بالطول المحدد .

عــند رسم عدة خطوط متتابعة بأمر واحد نلاحظ على موجه الأوامر ظهور أمر مرافق آخر هو Close ويعنى إغلاق مجموعة الخطوط بالعودة إلى النقطة الأولى ، شكل (4-2):



شكل رقم 2-4

أمر المسح ERASE

يقوم هذا الأمر بمحى العناصر الرسومية:

يتم الحصول على الأمر من القائمة Erase يتم الحصول على الأمر

أو من شريط أدوات التعديل

أو بكتابة الأمر من لوحة المفاتيح أو اختصاره Erase أو بكتابة الأمر من لوحة المفاتيح أو اختصاره

عند اختيار الأمر بإحدى الطرق السابقة يسألنا البرنامج عن العناصر التي نود أن نمحوها بالعبارة

select objects (اختر عناصر)

وتــتحول المشــيرة إلى مربع صغير ويتم اختيار العناصر بثلاث طرق :


1 – بالنقــر المباشــر على العنصر عند

ظهور المربع الصغير بدلا من المشيرة .

2 -بـنافذة تقاطع من اليمين إلى اليسار
 أسفل أو أعلى) هذه النافذة تختار كل

ما يتقاطع معها من عناصر.

3 - بنافذة احتواء من اليسار إلى اليمين
 (أسفل أو أعلى) هذه النافذة لا تختار
 إلا العناصر الواقعة بشكل كامل ضمنها



شكل رقم 2-5

- تختار العناصر المطلوبة بإحدى الطرق

الثلاث السابقة فيتم رسمها بخط متقطع

- نضغط الزر اليمن للفارة أو Enter لإنهاء الأمر والموافقة على

محى العناصر المنقطة التي تم اختيارها .

ملاحظات:

يمكن اختيار العناصر المراد محوها قبل اختيار الأمر Erase فيتم تحديد هذه العناصر وإظهار نقاط زرقاء للعناصر المختارة ثم يتم ضغط المفتاح Delete فيتم مسح هذه العناصر .

للخروج عن أي أمر نضغط الزر Esc ويعود الأمر Cmmand للظهور في موجه الأوامر معلناً جاهزية البرنامج لتلقى الأمر الجديد .

يتم احتيار العناصر لأي أمر من أوامر التعديل بعدة طرق منها :

- النقر المباشر على العنصر تلو الأخر ويمكن استخدام هذه الطريقة عندما تكون العناصر قليلة .
- نافذة تقاطع: عندما يطلب أي أمر اختيار عناصر نضع مؤشر الفأرة إلى يمين المجموعة التي نريد الحتيارها في مكان فارغ ثم نضغط زر الفأرة الأيسر ومع استمرار الضغط نحرك المؤشر إلى اليسار و أعلى أو أسفل حسب الحاجة فيتم رسم مستطيل مطاطي منقط نحاول أن نمرره من أكبر عدد ممكن من العناصر التي نريدها ونتجنب اختيار العناصر التي لا نريدها بحيث لا تلامس هذا الخط المنقط أو تقع ضمنه ، ثم نضغط الزر اليسر مرة أخرى فنحصل على اختيار لكل عنصر تم احتواؤه في النافذة أو تقاطع مع خطها المنقط ولو بنقطة واحدة

م عثمان سلطان عثمان سلطان معثمان سلطان عثمان سلطان عثمان سلطان

نافذة احتواء: وهي مشابحة للنافذة الأولى إلا أن شرط اختار العنصر مقيد بوقوعه كاملاً ضمن النافذة ويمكن استخدام هذا الأمر لاختيار عناصر متشابكة أو متراكبة بحيث لا يتم اختيار إلا العناصر السواقعة ضمن النافذة ، للحصول على نافذة تقاطع عندما يطلب أي أمر اختيار عناصر نضع مؤشر الفأرة إلى يسار المجموعة التي نريد اختيارها في مكان فارغ ثم نضغط زر الفأرة الأيسر ومع استمرار الضغط نحرك المؤشر إلى اليمين و أعلى أو أسفل حسب الحاجة فيتم رسم مستطيل بخط مستمر نحاول أن نجعل العناصر التي نريد اختيارها ضمنه بالكامل.

اختيار كل عناصر الرسم باستخدام الكلمة الدليليلة All ثم Enter عند الرغبة في استثناء بعض العناصر من المحي بعد أن تم اختيارها نضغط الزر shift وإثناء ضغطة نعلم على العنصر المطلوب استثناؤه بزر الفارة الأيسر .

: Rectangle أمر رسم مستطيل

يمكن الوصول إلى الأمر عن طريق:

- أمر القائمة Draw ⇒ rectangle
- بالضغط على الأيقونة الخاصة في شريط أدوات الرسم . 🖵
 - بکتابة Rec ٹم

وعند إعطاء أمر الرسم هذا تظهر في موجه الأوامر الرسالة التالية :

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: السيّ تطلب تحديد الزاوية الأولى للمستطيل كخيار افتراضي مع مجموعة من الخيارات المرافقة سنأتي على ذكرها لاحقاً ، وهنا يجب أن نحدد النقطة التي تشكل الزاوية الأولى (بالإحداثيات ، نقر مباشر على الشاشة ، نقطة مميزة من عنصر مرسوم مسبقاً) وعندها تظهر الرسالة التالية : Specify other على الشاشة ، نقطة مميزة من عنصر السوم مسبقاً) وعندها تظهر الرسالة التالية : من الطرق الأنفة الذكر فيتم رسم المستطيل .

والآن لنعد إلى أمر المستطيل لدراسة الخيارات المرافقة :

[Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:

م عثمان سلطان م . م معثمان سلطان

chamfer •

يقوم باقتصاص زوايا المستطيل حيث يطلب مسافة الاقتصاص الأولى للعنصر الأول ثم مسافة الاقتصاص للعنصر الثابي :


Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:
Enter مُّ c ينكتب c ثُكتب c

Specify first chamfer distance for rectangles <0.0000>:

نكتب مسافة الاقتصاص الأولى مثلاً 20 ثم Enter

Specify second chamfer distance for rectangles <20.0000>:

نكتب مسافة الاقتصاص الثانية مثلاً 20 ثم Enter إذا كنا نريد قص الزوايا بطول 20 وحدة رسم بشكل متناظر وتكون النتيجة كالتالى : شكل (6-2)



شكل رقم 2-6

elevation •

يقوم بوضع منسوب مسبق للمستطيل بدلا من المنسوب (Z=0) .(يستخدم هذا الخيار في الرسم ثلاثي الأبعاد

م عثمان سلطان م عثمان سلطان م عثمان سلطان

Fillet •


هذا الخيار يشبه الخيار Chamfer إلا أنه بدل قص الزوايا فإنه يدورها بقوس يمكن تحديد نصف قطره شكل (7-2):

Thickness •

يعطى سماكة للعنصر بالاتجاه Z (يحوله إلى مكعب فارغ)

Width •

يعطي ثخناً لخط الرسم المكون لمحيط المستطيل (الثخن الافتراضي هو الصفر) . يمكن الاستغناء عن إعطاء ثخن لخط الرسم باستخدام حاصية وزن الخط التي أضيفت على الإصدار 2000 من أوتوكاد والتي سيتم شرحها في الفصل الرابع .



شكل رقم 2-7

تمرين على رسم المستطيلات والخطوط

نضغط المفتاح الوظيفي F8 لتمكين النمط

Command: <Ortho on > L (راجع الفصل الثالث)

Command: _line Specify first point: خطاء أمر رسم خط Enter ثر لاعطاء أمر رسم خط

Specify next point or [Undo]: 50

م عثمان سلطان م 16 AutoCAD2000

اليمين و نكتب 50 ثم Enter

Specify next point or [Undo]: 250 ونوجه المؤشر إلى اليمين مرة أخرىو نكتب

250 څ Enter

Specify next point or [Close/Undo]: 150 نوجه المؤشر إلى الأعلى ثم نكتب 150 ثم

Enter

Specify next point or [Close/Undo]: @-نكتب 150,75 @ لرسم الخط المائل الأول 150,75

ٹم Enter

Specify next point or [Close/Undo]: @-150,-نكتب 75,-75 (هـ المائل الثاني الثاني الثاني

ٹم Enter


Specify next point or [Close/Undo]: c نكتب C ثم Enter لإغلاق الخط

نكتب Rec ثم Enter لإعطاء أمر رسم Command: Rec

مستطيل (الباب) Command: rectang

Specify first corner point or نختار نهاية الخط الأول الذي رسمناه كزاوية أولى [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:

Specify other corner point: @100,75 نكتب @100,75 لتحديد الزاوية الثانية إعتباراً من الزاوية الأولى



شكل رقم 2-8

ملاحظات

- عــادة يكون الخيار first corner هو الخيار الافتراضي للأمر حتى بعد تحديد أمر ما مما ذكر أعلاه (أعطاء سماكة - تدوير - اقتصاص). فان الأمر يعود بعدها ليسألنا عن الزاوية الأولى

.

عند إعطاء ثخن للخط الذي يرسم به المستطيل تبقى هذه السماكة هي المعتمدة في رسم المستطيلات في الملف الحالي كذالك الأمر بالنسبة للأمر Chamfer و الأمر Fillet حتى يتم تغييرها ، أما الخيار الافتراضي للسماكة فهو الصفر . وبالنسبة للأمرين الآخرين فيتم إعطاء قيمة الصفر لكل من مسافة الاقتصاص أو لنصف قطر التدوير للعودة على الخيار الافتراضي .

: MOVE الأمر


يستخدم هذا الأمر لنقل العناصر الرسومية في ورقة الرسم إلى أماكن جديدة يتم الحصول على الأمر بالطرق التالية :

- عن طريق أمر القائمة Move خن طريق أمر القائمة
- النقر على الأيقونة 💠 في شريط أدوات التعديل .
- عن طريقة كتابة الأمر أو اختصاره من لوحة المفاتيح Move or M ثم
- عند اختيار الأمر move يطلب البرنامج تحديد العناصر التي سيتم أزاحتها . select objects

.

- نحدد العناصر المراد تحريكها بإحدى طرق التحديد (نقر نافذة تقاطع نافذة احتواء) . (نستخدم نافذة الاحتواء عندما نريد أن ننقل عنصر يصعب انتقاؤه بالنقر أو التقاطع) .
 - يطلب البرنامج نقطة أصل للعناصر المطلوبة نحدد نقطة الأصل بحيث تمكننا من التحكم بالمكان الذي نريد نقل العناصر إلية سواء كانت هذه النقطة هي من نقاط العناصر المختارة أم لا .
- -2 يطلب البرنامج نقطة تمثل مكان نقل نقطة الأصل فيتم نقل كل العناصر المختارة . والشكل (2) يوضح العملية :

م عثمان سلطان 18 AutoCAD2000



ج شكل رقم 2-9

في الشكل (2-9_أ) يظهر الرسم قبل إجراء التعديل ، في الشكل (2-9_ب) تم اختيار الأمر Move واختيار العناصر التي سيتم نقلها واختيار نقطة أصل لهذه العناصر ونلاحظ أننا يكن تحديد النقطة خارج العناصر التي نريد تحريكها بحيث تمكننا من إدارة العملية فيما بعد ، في الشكل (2-9_ج) تم نقل نقطة الأصل إلى المكان الجديد .

أمر رسم دائرة CIRCLE:

من شريط أدوات التعديل ☑ Draw ⇒ circle ثم نختار أحد الخيارات الفرعية المبينة في الشكل (11)

م عثمان سلطان معثمان سلطان معثمان سلطان معثمان سلطان معثمان سلطان معثمان سلطان

أو C ثم Enter تظهر الرسالة التالية:

circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:


تطلب هذه الرسالة تحديد مركز الدائرة . نقوم بتحديد المركز بإحدى طرق تحديد نقطة ، فتظهر الرسالة التالية :


Specify radius of circle or [Diameter]:

تطلب هذه الرسالة تحديد نصف قطر الدائرة أو اختيار الخيار المرافق Diameter (\dot{D}) \dot{D} تم Enter وتحديد القطر فيتم رسم الدائرة .

الخيارات المرافقة للأمر

- 3p لرسم دائرة يمر محيطها بثلاث نقاط
- 2p رسم دائرة بدلالة قطرها (نقطتان تشكلان طرفي قطر).
- Ttr(tan tan radius) رسم دائرة بدلالة مماسين ونصف قطر .
- Tan Tan Tan Tan فقط . الخيار موجود في القائمة (Draw⇒Circle⇒Tan Tan Tan)





شكل رقم 2-10 رسم دائرة نصف قطرها 50 وحدة رسم

شكل رقم 2-11

أمر رسم قوس ARC:

من شريط أدوات الرسم **ك** Draw **⇒** arc


أو a ثم Enter

تظهر الرسالة التالية : arc Specify start point of arc or [CEnter] التي تطلب تحديد النقطة الأولى من القوس وبعد تحديدها بإحدى طرق تحديد نقطة تظهر الرسالة التالية: Specify second point of arc or [CEnter/ENd] الستي تطلب تحديد النقطة الثانية (أي نقطة على القوس) وبعد تحديدها تظهر الرسالة:

Specify end point of arc:

التي تطلب تحديد النقطة الأحيرة من القوس.

الخيارات المرافقة للأمر:



شكل رقم 2-12

يمتلك أمر القوس مجموعة كبيرة من الخيارات الفرعية يمكن استعراضها من خلال الشكل (2-12) يتم رسم القوس بدلالة :

- ثلاث نقاط: بداية ونقطة من القوس ونهاية.
 - بدایة ومرکز و هایة . Start , Center , End
- بدایة و مرکز و زاویة .Center , Angel
 - بداية ومركز وطول الوتر . , Center . Length
 - بداية ولهاية وزاوية. Start, End ,Angel
 - بداية ونهاية واتجاه للقوس . Start, End .
 - بداية ونحاية ونصف قطر . Start, End Radius
 - مركز و بداية و لهاية . Center , Start ,End
- مركز و بداية وزاوية . Center , Start , Angel
- مركز و بداية وطول الوتر . Center , Start ,Length
- متابعة (لرسم قوس بدايته هي نهاية ما قبله)

يمكن الحصول على هذه التفرعات باستخدام موجه الأوامر باختيار الأمر المرافق المناسب في كل خطوة مثلاً لاختيار الحالة الرابعة بداية ومركز وطول الوتر . سنرسم قوس علمت بدايته ومركزه وطول وتره 50 وحدة رسم ، ستكون الخطوات كالتالي :

Command: a

ARC Specify start point of arc or [Center]

نحدد أي نقطة كبداية للقوس

Specify second point of arc or [CEnter/ENd]: ce

م عثمان سلطان عثمان سلطان معثمان سلطان عثمان عث

:Specify center point of arc

Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: L

Specify length of chord: 50

إذا كان القوس مماس لآخر عنصر فعند السؤال عن بداية القوس نضغط المفتاح Enter فيطلب النهاية فقط .

أمر رسم خط مجمع : POLYLINE

يستخدم هذا الأمر لرسم خط مجمع (خط مكون من مجموعة من القطع المستقيمة التي تعتبر كلها كائناً واحداً بعكس القطع المرسومة بالأمر Line التي تعتبر كل منها كائناً مستقلاً) . للوصول إلى هذا الأمر لدينا الطرق التالية :

من شريط أدوات الرسم نضغط على الرمز

من القائمة Polyline ⇔

من لوحة المفاتيح (عن طريق موجه الأوامر): نكتب PL ثم Enter


عند طلب الأمر يظهر البرنامج الرسالة التالية :Specify start point : أي حدد نقطة البداية للخط (نحدد نقطة البداية بإحدى طرق تحديد نقطة) فتظهر الرسالة الثانية بإحدى طرق تحديد نقطة) فتظهر الرسالة الثانية بإحدى طرق تحديد نقطة) فتظهر الرسالة الثانية بالمغنا أن عرض الخط المرسوم مساو للصفر وبعد ها العبارة

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:

أي حدد النقطة التالية للخط المرسوم (نحدد النقطة التالية فيتم رسم الخط بين النقطتين الأولى والثانية وتتكرر هذه الرسالة حتى ضغط المفتاح Enter من لوحة المفاتيح أو النقر على الزر الأيمن للفأرة واختيار الأمر Enter .

الخيارات المرافقة للأمر:

Close لاغلاق الخط




pecify endpoint of arc or

Amgle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Un pecify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: c utomatic save to D:\DOCUME-1\osman\LOCALS-1\Temp\Drawing1_1_1_8 ommand:

ommand:

170.5885, 56.3371 , 0.0000 SNAP GRID ORTHO POLAR OSNAP OTRACK LW Arc لرسم قوس دائري من النقطة التي وصلنا إليها وتظهر بعدها خيارات القوس ومن بينها الخيار Line للعودة إلى رسم الخط





Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width Specify endpoint of arc or

[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second r Specify endpoint of arc or

[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second r 200.2587, 23.4678 , 0.0000 SNAP GRID ORTHO POLAR OSNAP OTRA

Halfwidth يتم تحديد نصف ثخن الخط المرسوم في البداية والنهاية عند إعطاء قيم مختلفة يصبح ثخن الخط في البداية مختلف عن النهاية :





Current line-width is 0.0000
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: h
Specify starting half-width <0.0000>: 5
Specify ending half-width <5.0000>: 5


Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:

244.1190, 25.4013 , 0.0000 SNAP GRID ORTHO POLAR OSNAP OTRACK LW

Width مثل الخيار Halfwidth ولكن نحدد كامل ثخن

Length يسمح هذا الخيار بتحديد طول أفقى للخط ورسم





شكل رقم 2-13 حيارات ال Polyline

OFFSET: الأمر

👛 من شريط أدوات التعديل

من القائمة Modify ⇒ offset

أو O ثم Enter

يستخدم هذا الأمر لرسم عنصر يوازي المختار بمسافة محددة .

عـند اختـيار الأمر بإحدى الطرق يسأل عن مسافة التوازي . Specify offset

distance or [Through] <1.0000>


بعد إعطاء مسافة التوازي نضغط Enter تظهر الرسالة التالية : Select object to offset or تظهر الرسالة التالية : Enter النقر بالزر <exit> المشيرة إلى تقاطع بدون مربع ويطلب البرنامج تحديد جهة التوازي يتم النقر بالزر الأيسر على الجهة التي سيتم رسم الموازي فيها .

ملاحظة:

عند رسم موازي لعنصر مغلق موحد Polyline يتم رسم موازي داخلي له بالنقر داخله وموازي خارجي بالنقر خارجه .

بعد تحديد الجهة يرسم البرنامج موازي ثم تنقلب المشيرة إلى مربع صغير فيطلب اختيار عنصر حديد لموازاته

يتم فصل الأمر بالضغط على Enter أو Esc



شكل رقم 2-14

م عثمان سلطان معثمان سلطان

MIRROR الأمر

من شريط أدوات التعديل

من القائمة mirror من القائمة

أو Mi ثم Enter

يقوم هذا الأمر بصنع مرآة للعنصر حيث يطلب أولا"اختيار العناصر .

Specify first point of mirror line: Specify

ثم تحديد نقطتين على خط المرآة

second point of mirror line

((أي خط تناظر الشكل))

Delete source objects? [Yes/No]

ثم يسأل هل نريد محي العنصر القديم أم لا .

فيتم اختيار المطلوب.

الأمر: TRIM

من شريط أدوات التعديل ٢

من القائمة Modify ⇒ trim

أو Tr ثم Enter

يقوم هذا الأمر بقص الزيادات من خط ما عند حافة محدودة .

Command: trim

Current settings: Projection=UCS Edge=None

Select cutting edges ...

يطلب أو لا حافة القص cutting edges فنختار العناصر التي تشكل حواف القص ثم نكبس أو زر الأيمن للفأرة فتظهر العبارة:

Select object to trim or [Project/Edge/Undo]

يطلب اختيار العناصر التي نريد قصها مع الإشارة إلى جهة القص

يمكن عند طلب العناصر التي نريد قصها أن نكتب f ثم Enter مما يسمح لنا بانتقاء مجموعة تتقاطع مع خط واحد حيث نرسم خطاً يمر من الخطوط التي سيتم قطعها وعند الانتهاء من ذلك نلاحظ قص كل العناصر التي يقطعها الخط دفعة واحدة .

يمكن جعل الحافة (حافة القص) ممددة إلى خارج حدود رسمها باختيار الخيار Edge حيث يسال إذا كنا نريد إن تعتبر الحافة ممددة أم لا . في الشكل (2-15) مجموعة من الأمثلة على طرق القطع حيث يطلب قطع العناصر المبينة عند إشارات الضرب بين حدود القطع :

الشكل الجانبي يبين الشكل العام قبل إحراء عمليات القطع وقد تم توضيح المطلوب عليه :

لنبدأ بقطع العنصر / 1/ عند الحافة / أ / نعطي الأمر Current settings: فيظهر البرنامج العبارة Enter ثم Projection=UCS Edge=None


Select cutting edges .. نختار المستقيم / أ / كحافة قطع . فتظهر العبارة :

Select objects: 1 found

Select objects: ننقر على الخط الذي نريد قطعه قرب

الإشارة / 1/ فيتم قطع الخط وتظهر العبارة


Select object to trim or [Project/Edge/Undo]: نضغط الزر الأيمن للفأرة ثم نختار Enter فنحصل على الشكل الثايين .




الآن سنقوم بقطع العناصر /2-3-4-5 / :

نعطي الأمر tr: Trim ثم Enter فيظهر البرنامج العبارة Current settings: Projection=UCS Edge=None من Select cutting edges .. نختار المستقيم / أ و ب و ج / كحواف قطع . فتظهر العبارة :

Select objects: ننقر على الخط الذي نريد قطعه قرب الإشارات /2-3-4-5/ فيتم قطع الخط وتظهر العبار ة Select object to trim or [Project/Edge/Undo]: نضغط الزر الأيمن للفأرة ثم نختار Enter فنحصل على الشكل الثاث .





الآن سنقوم بقطع العناصر /6-7-8/ :

نعطى الأمر Enter ثم Enter فيظهر البرنامج العبارة Current settings: Projection=UCS Edge=None .. نختار المستقيم / ج / كحافة قطع . فتظهر العبارة :


ن نكتب f ثم Enter فتظهر العبار f ثم Select objects Select object to trim or [Project/Edge/Undo]: f


First fence point: نحدد النقطة الأولى للخط قرب النقطة

Specify endpoint of line or [Undo] نحدد النقطة

الثانية للخط قرب النقطة 6

ثم نضغط الزر الأيمن للفأرة ثم نختار Enter فنحصل على الشكل المبين أدناه .





شكل رقم 2-15

الأمر: EXTEND

من شريط أدوات التعديل 🔫

من القائمة Extend من القائمة

أو Ex ثم Enter


ملاحظات

عـندما يطلب في الأمرين Trim Extend تحديد حافة القطع أو حافة الامتداد يمكن تحديد كل المستقيمات السي سيتم القطع عندها أو التمديد إليها دفعة واحدة حتى لو كانت بعض أجزائها ستتعرض للقطع أو التمديد .


عــندما يطلب في الأمرين Extend تحديد حافة القطع أو حافة الامتداد يمكن ضغط المفتاح Enter ثم اختــيار العناصر التي نريد قطعها أو تمديدها فتقطع أو تمدد حتى أقرب حافة أو بين أقرب حافتين في حالة القطع .

عند اختيار خيار الانتقاء بسياج Fence يجب أن يمر خط السياج الذي نرسمه أقرب إلى الرأس المراد تمديده إلى الحافة و إلا فلن يتم التمديد أو يتم في الاتجاه المعاكس إذا كانت هناك حافة امتداد ثانية في الجهة الأخرى . في الشكل أدناه لنفرض أننا نريد تمديد القطع المستقيمة الداخلية باتجاه الخط السفلي (الشكل 2-16) ، في الشكل (2-16-2) قمنا بتحديد المستقيمين السفلي والعلوي كحافي امستداد وقمنا باختيار الخيار (Fence (F, Enter) لتحديد كل العناصر بواسطة سياج ورسمنا السياج كما هو موضح في الشكل وعند إنماء الأمر ستكون النتيجة كما في الشكل (2-16-1) (امتداد الخط الأول من اليمين فقط إلى أسفل بينما امتد الخطين الآخرين إلى الأعلى) . بينما في الشكل (2-17-1) تم رسم السياج في المكان المناسب فحصلنا على المطلوب كما في الشكل (2-17-1)

م عثمان سلطان م . م معثمان سلطان



شكل رقم 2-16



شكل رقم 2-17

الأمر: FILLET

من شريط أدوات التعديل 🗂

من القائمة Fillet من القائمة

أو F ثم Enter

يستخدم هذا الأمر لتحويل التقاء عنصرين إلى التقاء بقوس دائري ويحوي الخيارات التالية :

- select first object .1 يطلب احتيار العنصر الأول .
- 2. polyline نأخذ هذا الخيار عندما يكون العنصر الأساسي وهو عبارة عن pl ونريد تدوير جميع زواياه بهذا الأمر
- radius .3 يستخدم هذا الخيار لإعطاء نصف قطر التدويرة و نلاحظ أن البرنامج يخرج من الأمر (تنهي الأمر بدون تنفيذ أي شيء) بعد التغيير لذلك يجب أن ندخل إلى الأمر fillet من حديد بضغط Enter
 - 4. trim يخيرنا بين الإبقاء على الخطوط الأساسية trim أو قصها no trim.

م عثمان سلطان م عثمان سلطان م عثمان سلطان م عثمان سلطان م عثمان سلطان

ملاحظة

- 1. في حالة pl سميك يتم fillet بنفس سماكة أل pl (حالة وصل pl مع 1)
- 2. يمكن استخدام الأمر fillet لرسم قوس مماس بين دائرتين من الجهة التي يتم النقر عليها على أن يكون قطر التدويرة كافيا للسماح بذلك .
- 3. عند إعطاء قيمة (0) صفر لنصف القطر يقوم هذا الأمر بوصل العناصر المنتقاة بدون تدوير

مثال على رسم الخطوط والدوائر واستخدام أوامر القطع وتدوير زوايا التقاطع وموازاة العناصر:

سنبين في المثال التالي خطوات رسم الشكل (19) خطوة حطوة مع الشرح التفصيلي لكل منها :

Command: L

Command: _line Specify first point: -100.0

Specify next point or [Undo]: 100.0

Command: L

Command: _line Specify first point: -100.0

Specify next point or [Undo]: 100.0

Command: L

LINE Specify first point: 0,0

Specify next point or [Undo]: @150<-45

Command: MI MIRROR

Select objects: 1 found

Specify first point of mirror line: 0,0 Specify second point of mirror line: 0,100

Delete source objects? [Yes/No] <N>:

(طول وزاوية) نكتب 45->150@ ثم Enter لرسم الخط الثاني نستخدم الأمر MIRROR لإجراء انعكاس للخط السابق نكتب MI ثم Enter ثم نختار الخط المائل بالزر الأيسر وننهي الاختيار بالزر الأيمن نحدد النقطة الأولى من خط الانعكاس (0,0)

نرسم في البداية المحورين المتعامدين وسنفترض أن نقطة

Enter مثر (100,0) والنهاية (-100,0)

التقاطع هي (0,0) نكتب L ثم Enter ثم نحدد بداية الخط

لرسم المحور الشاقولي نكتب L ثم Enter ثم نحدد بداية الخط

(0,100) . ونمايته في الأسفل (0,-150) ثم Enter

لرسم الخط المائل من نقطة التقاطع بزاوية 45 درجة إلى

الأسفل نكتب L ثم Enter ثم نستخدم الإحداثيات النسبية

تحدد النفطة الأولى من خط الأنعكاس (0,0)

نحدد النقطة الثانية من خط الانعكاس (0,100) (يمكن

إعطاء أي رقم للإحداثي y) للدلالة على أن خط الانعكاس

إعطاء أي رقم للإحداثي y) للدلالة على أن خط الانعكاس

شاقولي مع المحافظة على قيمة الإحداثي X عند الصفر Command: circle Specify center point for ثم نبدأ برسم الدوائر (نكتب c ثم Enter و نحدد مركز circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:0,0 الإحداثيات كمركز للدائرة بكتابة (0,0) ثم Enter Specify radius of circle or [Diameter] نحدد نصف قطر الدائرة الأولى نكتب (40) ثم Enter <10.0000>: 40 فترسم الدائرة . CIRCLE Specify center point for circle or نكرر الأمر بالنسبة للدائرة الثانية [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 0,0 Specify radius of circle or [Diameter] نحدد نصف قطر الدائرة الأولى نكتب (70) ثم Enter <10.0000>: 70 فترسم الدائرة . Command: O لنرسم الدوائر الأحرى بأمر التوازي نكتب O ثم Enter **OFFSET** نحدد قيمة مسافة التوازي نكتب (50) ثم Enter Specify offset distance or [Through] <15.0000>: 50 Select object to offset or <exit>: نختار الدائرة الخارجية ثم نحدد جهة التوازي خارجها بالزر الأيسر للفأرة Specify point on side to offset: OFFSET نكرر أمر التوازي بالضغط على المفتاح Enter (يعيد المفتاح Specify offset distance or [Through] Enter الأمر الأحير ونحدد مسافة توازي (30) ثم <50.0000>: 30 Enter لرسم الدائرة الخارجية (القوس الخارجي) Select object to offset or <exit>: نختار الدائرة الخارجية Specify point on side to offset: ثم نحدد جهة التوازي خارجها بالزر الأيسر للفأرة Command: C ثم نبدأ برسم الدوائر الصغيرة الثلاث في الأسفل (نكتب c CIRCLE Specify center point for circle or ثم Enter ونحدد مركز الدائرة الأولى عند تقاطع الخط المائل [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: Specify radius of circle or [Diameter] مع الدائرة الثانية من الخارج (يمكن تحديد هذه النقطة <55.0000>: 20 بالاقتراب منها بمؤشر الفأرة فتظهر فيها إشارة صفراء صغيرة Command: C CIRCLE Specify center point for circle or تدل على أننا فوق نقطة مميزة عندها نضغط الزر اليسر للفارة [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: _النقاط المميزة سيتم شرحها في الفصل الثالث بشيء من Specify radius of circle or [Diameter] <20.0000 التفصيل). >: 20 نحدد نصف قطر الدائرة الأولى نكتب (20) ثم Enter فترسم الدائرة . نكرر المر بالنسبة للدائرتين الباقيتين . Command: O لرسم القوسين المحيطين بالدائرتين الصغيرتين سنستخدم الأمر **OFFSET** OFFSET نكتب O ثم Enter ثم نحدد مسافة التوازى (Specify offset distance or [Through] <30.0000>: 10 (10)Select object to offset or <exit>: نختار الدائرة الأولى ثم نحدد جهة التوازي حارجها ثم نختار

Specify point on side to offset:

Command: F

FILLET

Current settings: Mode = TRIM, Radius = 10.0000

Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: R Specify fillet radius <10.0000>: 20

Command:

FILLET

Current settings: Mode = TRIM, Radius =

20.0000

Select first object or [Polyline/Radius/Trim:[

Command: TR

TRIM

Current settings: Projection=UCS Edge=None

Select cutting edges... Select objects: 1 found الدائرة الثانية ثم نحدد جهة التوازي حارجها .


الآن سنصل بين محيط الدائرة العلوية ومحيط الدائرة المرسومة في الخطوة السابقة بقوس دائري نصف قطره /20 / عن طريق

الأمر FILLET

نكتب R للدلالة على أننا نريد تغيير قيمة نصف القطر ثم نكتب (20) ثم Enter

فينهي البرنامج الأمر لذلك نضغط Enter لإعادة الأمر ننقر نقرة على الدائرة المرسومة مؤخراً ونقرة على الدائرة الكبيرة فوقها

نكرر الأمر مرة أخرى بالنسبة للدائرين في الطرف الثاني الآن سنقوم بقص كل الخطوط وأقواس الدوائر غير اللازمة عن طريق الأمر TRIM نكتب tr ثم Enter ثم نحدد كل الدوائر التي سيتم القطع عندها ثم ننهي التحديد بالزر الأيمن ثم ننقر بالزر اليسر على كل قطعة نريد قطعها .وبذلك نحصل على الرسم المبين في الشكل (2-18)



شكل رقم 2-18

: COPY الأمر

يستخدم هذا الأمر لنسخ العناصر الرسومية في ورقة الرسم إلى أماكن حديدة يتم الحصول على الأمر بالطرق التالية:

- عن طريق أمر القائمة Copy ،
- النقر على الأيقونة 🌣 في شريط أدوات التعديل .
- عن طريقة كتابة الأمر أو اختصاره من لوحة المفاتيح Copy or Co ثم Enter ثم Copy or Co يشبه هذا الأمر إلى حد بعيد الأمر Move إلا أنه يبقي على النسخة الأصلية مكانها ويحدث نسخة حسيدة عنها في المكان الجديد عند إعطاء الأمر تظهر رسالة تطالبنا باختيار العناصر التي نريد نسخها Select objects وبعد اختيار هذه العناصر تظهر الرسالة التالية

م عثمان سلطان معثمان سلطان م عثمان سلطان

Specify base point or displacement, or [Multiple]: :

أي حدد نقطة الأصل التي ستستخدم في النسخ والخيار الرافق Multiple نختاره إذا كنا نريد أكثر من نسخة ، بعد اختيار نقطة الأصل (من نقاط العناصر المنتقاة أو من خارجها) تظهر الرسالة التالية : Specify second point of

التي تطالب بتحديد مكان النسخة الجديدة عن طريق تحديد المكان الجديد لنقطة الأصل.



 $1 \Rightarrow 2$



شكل رقم 2-19

ARRAY: الأمر

من شريط أدوات التعديل 🔠

من القائمة Array من القائمة

أو Ar ثم Enter

يستخدم الأمر لإنشاء مصفوفة من العناصر أو الأشكال المختارة ، بتكرار العناصر أو الشكل المختار عدداً من المرات بمسافات منتظمة وفق شكلين أساسيين هما .

مصفوفة مستطيلة: يتم إحداث نسخ من العناصر وفق أسطر وأعمدة بمسافات محددة.

المصفوفة الدائرية: يتم إحداث نسخ من العناصر وفق دائرة أو قوس دائري.

عند إعطاء الأمر تظهر في موجه الأوامر العبارة التالية

Select objects::

نقوم باختيار العناصر التي تريد تكرارها ثم ننهي اختيار العناصر بالنقر على الزر الأيمن .فتظهر العبارة التالية

Enter the type of array [Rectangular/Polar] <R>:

P أي ما هو نوع المصفوفة التي نريدها نكتب R إذا كنا نريد مصفوفة مؤلفة من صفوف وأعمدة و R إذا كنا نريد مصفوفة مؤلفة من عناصر تتوزع بشكل دائري .

لنختر الخيار R ثم Enter تظهر العبارة التالية:

Enter the number of rows (---) <1>:

أي كم عدد الصفوف التي تريد نسخ العناصر التي تم اختيارها عليها ،نكتب عدد الصفوف وليكن 10 فتظهر الرسالة :

Enter the number of columns (|||)

أي كم عدد الأعمدة نكتب عدد الأعمدة فتظهر الرسالة:

Enter the distance between rows or specify unit cell (---):

أي أدخل مقدار المسافة بين الصفوف ثم

Specify the distance between columns (|||)

أدخل مقدار المسافة بين الأعمدة وينتهى الأمر عند ذلك . الشكل (2-20).

إذا أعدنا المر واخترنا الخيار P ستكون الرسالة التالية :

Specify center point of array:

أي حدد مركز الدائرة التي سيتم نسخ العناصر المختارة على محيطها وبعد أن نحدد مركز الدائرة تظهر :

Enter the number of items in the array:

أي ما هو عدد النسخ التي تريدها ، بعد إعطاء العدد :

Specify the angle to fill (+=ccw, -=cw) < 360 > :

حدد الزاوية التي سيتم النسخ ضمنها على القوس الذي حددنا مركزه (الخيار الافتراضي 360 درجة .ثم تظهر الرسالة :

Rotate arrayed objects? [Yes/No] <Y>:

أي هل تريد تدوير العناصر أثناء النسخ بحيث تحافظ على محاذاتها مع المركز أم تريد أبقاء محاذاتها مع المحاور العامة لاحظ الفرق في الشكل (20-2) بين الرسم الثاني والثالث ، و إذا كنا لا نعرف عدد النسخ ولكننا نعرف الزاوية بين كل نسختين عندها وعند السؤال عن عدد النسخ نضغط enter ثم يطلب البرنامج كالعادة الزاوية الكلية ثم يظهر سؤال إضافي عن الزاوية بين كل نسختين .

Command: ar ARRAY

Select objects: Specify opposite corner: 13 found

Select objects:

Enter the type of array [Rectangular/Polar] <R>: r

Enter the number of rows (---) < 1 >: 3

Enter the number of columns (|||) <1>3

Enter the distance between rows or specify unit cell (---): 400

Specify the distance between columns (\parallel): 500

Command: ar

ARRAY

Select objects: Specify opposite corner: 13 found

Select objects:

Enter the type of array [Rectangular/Polar] <R>: p

Specify center point of array:

Enter the number of items in the array: 10 Specify the angle to fill (+=ccw, -=cw) <360>:

Rotate arrayed objects? [Yes/No] <Y>: y






















Command: ar

ARRAY

Select objects: Specify opposite corner: 13

found

Select objects:

Enter the type of array [Rectangular/Polar]

<R>: p

Specify center point of array:


Enter the number of items in the array: 10

Specify the angle to fill (+=ccw, -=cw)

<360>:

Rotate arrayed objects? [Yes/No] <Y>: n

شكل رقم 2-20



أمر رسم حلقة DONUT:

من القائمة Draw ⇒ Donut

أو do ثم Enter

يطلب القطر الداخلي (نعطيه قيمة) Specify inside diameter of donut

ثم القطر الخارجي (نعطيه قيمة) Specify outside diameter of donut

Specify center of donut or <exit>: ثم مركز الأمر الحلقات

يتم فصل الأمر بضغط الزر enter .

: SCALE

من شريط أدوات التعديل

من القائمة Scale من القائمة

أو sc ثم Enter

يقوم هذا الأمر بتكبير أو تصغير الشكل على لوحة الرسم بشكل فعلى .

يطلب هذا الأمر اختيار العناصر ثم يطلب مركز التكبير أو التصغير كما في المثال.

Select objects


: نختار العناصر التي نريد تكبيرها أو تصغيرها ،

Specify base point:

نختار نقطة الأصل التي سيتم التكبير أو التصغير ابتداءً منها (يمكن أن تكون نقطة من العناصر المختارة أو خارجها) ،

Specify scale factor or [Reference]:

نحدد نسبة التصغير أو التكبير ، الخيار المرافق Reference نستخدمه لإعطاء طول جديد مرسوم سابقاً ضمن مجموعة العناصر المنتقاة ويتم تكبير أو تصغير بقية العناصر بنفس النسبة . الشكل (2-2) يبين تأثير انتقاء نقطة الأصل على النتيجة .



شكل رقم 2-21

: STRETCH : الأمر

يقوم هذا الأمر بمط العناصر المختارة من جهة الاختيار . يمكن الوصول إلى هذا الأمر عن طريق :

من شريط أدوات التعديل

من القائمة Modify ⇒ Stretch

أو S ثم Enter

عند اختيار الأمر stretch يطلب اختيار العناصر

Select objects to stretch by crossing-window or crossing-polygon...


م عثمان سلطان معثمان سلطان م عثمان سلطان عثمان عثمان


نقوم باحتيار العناصر بنافذة تقاطع بحيث تحوي كل المفاصل التي نريد أن تزاح ونستثني الفاصل التي نريد أن تبقى في مكانها . ثم يطلب نقطة أصل للإزاحة

Specify base point or displacement:


ثم يطلب مكان وضع نقطة المبدأ

. Specify second point of displacement:






شكل رقم 2-22 نافذة التقاطع مرت من مفصل واحد مع تفعيل النمط المتعامد




شكل رقم 2-23

م عثمان سلطان معثمان سلطان معثمان سلطان معثمان سلطان 42



شكل رقم 2-24

نافذة التقاطع تحوي مفصلين مع إبطال عمل النمط التعامد



شكل رقم 2-25

نافذة التقاطع تحوي المفاصل كلها في هذه الحالة يقوم الأمر stretch بنفس عمل الأمر move .

ملاحظات:

في الأوامر Move, Copy, Stretch وبعد تحديد نقطة الأصل يمكن توجيه الفأرة بالاتجاه المناسب (خاصة عند تمكين نمط التعامد) ثم نعطي مقدار المسافة التي ستتغير وفقها نقطة الأصل. عندما يطلب أي أمر اختيار عناصر وكانت العناصر التي سنختارها هي مجموعة تم تطبيق أحد الأوامر السابقة عليها يكفي أن نكتب في موجه الأوامر P ثم Enter فيتم اختيار أخر مجموعة تم العمل بها بأحد هذه الأوامر.

: ROTATE الأمر

يقوم هذا الأمر بتدوير العناصر الرسومية المختارة حول نقطة بزاوية معينة :

يتم الوصول إلى هذا الأمر عن طريق: _

من الـقائمة ROTATE من الـقائمة

من شريط أدوات التعديل

من لوحة المفاتيح بإدخال الأمر أو اختصاره . RO ثم

عند اختيار الأمر يطلب أولاً اختيار العناصر


Select objects

ثم يطلب نقطة الدوران

Specify base point:

ثم زاوية الدوران

Specify rotation angle or [Reference]:



شكل رقم 2-26

الأمر construction line خطوط إنشاء .

Draw

⇒ Construction line

أو من شريط الرسم

أو XL ثم Enter

يتم بمذا الأمر رسم خط مستقيم غير محدود الطرفين

XLINE Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]:

حيث يطلب نقطة أولى ونقطة ثانية يمر منها الخط مع مجموعة حيارات إضافية هي :

- hor : لرسم خطوط أفقية غير محدودة الطرفين بحيث نحدد النقاط التي نريد أن يمر منها الخط .
 - Ver : لرسم خطوط شاقولية .
 - Ang : لرسم خطوط تميل بزاوية معينة حيث نحدد الزاوية أولا ثم نحدد نقطة من الخط .
 - Offset : يرسم ظل للعنصر (موازي) ولكن هذا الموازي غير محدود الطول .
 - · Besect : يرسم منصف زاوية حيث يطلب رأسي الزاوية أولا ثم طرفي الزاوية .

polygon الأمر

من شريط أدوات الرسم Draw ⇒ polygon

أو Pol ثم Enter

يقوم هذا الأمر برسم مضلعات منتظمة حيث يتم الرسم بطريقتين .

عند إعطاء الأمر تظهر الرسالة التالية :

POLYGON Enter number of sides <4>:

أي ما هو عدد أضلاع المضلع ، ندخل رقما ً فتظهر الرسالة التالية :

Specify center of polygon or [Edge]:

أي حدد مركز المضلع أو أحد أضلاعه و إذا اخترنا خيار الضلع يطلب

Specify first endpoint of edge:

تحديد النقطة الأولى من طرف الضلع ثم

: Specify second endpoint of edge


النقطة الثانية ويتم رسم المضلع مباشرة ، و إذا احترنا تحديد مركز المضلع ستظهر رسالة تحضر لطلب نصف قطر الدائرة التي سيرسم المضلع وفقها بالسؤال

Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>:

: أي هل سنعطي قطر الدائرة التي يقع المضلع ضمنها (I) أم قطر الدائرة التي سيرسم المضلع بحيث m أضلاعه الدائرة من الخارج (I) (I) (I) مع ملاحظة أن الدائرة وهمية لن تظهر في الرسم) ، وبعد تحديد أحد الخيارين تظهر الرسالة :

Specify radius of circle:

التي تطلب تحديد نصف قطر الدائرة التي نرسم المضلع بدلالتها .(يمكن إدخالها رقمياً أو بالنقر على الشاشة) .



شكل رقم 2-27

رسم مضلع عدد أضلاعه 6 بنصف قطر دائرة تحيط به

: lengthen الأمر

يمكن الحصول على هذا الأمر من Lengthen يمكن الحصول على هذا الأمر

أو من لوحة المفاتيح Len ثم

أو من الأيقونة من على شريط أدوات التعديل

نستطيع بهذا الأمر معرفة طول الخط الذي نختاره وإجراء بعض التغييرات على هذا الطول يختلف عن الأمر scale بأنه لا يتعرض لثخن الخط أثناء التغيير فعلاقة الأمر محصورة في الطول فقط ، عند اختيار الأمر تظهر الرسالة

Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]:

والتي تطلب اختيار عنصر ما أو اختيار أحد الخيارات المرافقة سلفاً وهي :

• DElta : في هذه الحالة نعطي مقدار الزيادة أو النقص في الطول أو الزاوية ثم ننقر على طرف العنصر المطلوب فيتم إطالته من جهة النقر بالمقدار المحدد.

- Percent : اختصاره : في هذه الحالة نعطي نسبة الطول الذي نريده إلى الطول الأصلي مثلاً : 110 تعنى زيادة 10% ، 90 تعنى نقص 10% .
- Total : نعطي مقدار الطول الكلي للعنصر الخطي أو الزاوية الكلية للقوس إذا كنا نتعامل مع أقواس ولكن ولا يمكن للقوس أن يصبح دائرة أي لا تقبل الزاوية 360 درجة .
 - DYnamic : في هذه الحالة يتم التطويل والتقصير بواسطة الماوس إلى المكان الجديد .

: break الأمر

يمكن الوصول إلى الأمر عن طريق:

من شريط أدوات التعديل

أو من القائمة Break أو من القائمة

أو Br ثم Enter

يستخدم هذا الأمر لفصل / كسر / عنصر .

عند إعطاء الأمر يطلب اختيار عنصر ويعتبر نقطة الاختيار نقطة كسر أولى ثم يطلب النقطة الثانية أو إعادة تعيين النقطة الأولى إذا كانت النقطة الأولى غير محددة بدقة .

عندما نعطي النقطة الثانية يتم محي الجزء الواقع بينهما وعندما نكرر احتيار نفس النقطة الأولى (عند ما يطلب البرنامج النقطة الثانية) فيتم تحويل العنصر إلى عنصرين متصلين بهذه النقطة .

أمر رسم قطع ناقص ELLIPSE

من شريط أدوات الرسم



أو من القائمة Ellipse أو من القائمة

أو Enter ثم Enter

م عثمان سلطان معثمان سلطان معثمان سلطان 48 AutoCAD2000

ونستطيع أن نرسم القطع الناقص بالخيارات التالية: Command: ellipse تحديد طرفي القطر الأول ثم طرف القطر Specify axis endpoint of ellipse or المعامد [Arc/Center]: Specify other endpoint of axis: Specify distance to other axis or [Rotation]: Command: ellipse تحديد طرفي القطر الأول ثم تحديد الزاوية Specify axis endpoint of ellipse or التي تتكون بين المستوي الذي نرسم عليه [Arc/Center]: Specify other endpoint of axis القطع والدائرة المولدة له (من المعروف Specify distance to other axis or [Rotation]: r أن القطع الناقص هو مسقط دائرة بزاوية Specify rotation around major axis: 45 لرسم قوس من قطع نعطى الخيار Arc ثم Command: ellipse Specify axis endpoint of ellipse or نرسم القطع بإحدى الطريقتين أعلاه ثم [Arc/Center]: a Specify axis endpoint of elliptical arc or نحدد بداية القوس و نهايته أو زاويته . [Center]: Specify other endpoint of axis: Specify distance to other axis or [Rotation] Specify start angle or [Parameter] Specify end angle or [Parameter/Included angle]: Command: ellipse لرسم قطع ناقص بدلالة نصف القطر Specify axis endpoint of ellipse or الأول بدلاً من القطر حيث نحدد أو لاً [Arc/Center]: c Specify center of ellipse المركز ثم طرف القطر المعامد أو الزاوية Specify endpoint of axis Specify distance to other axis or بين الدائرة المولدة والمستوى.

[Rotation]:


الفصل الثالث الأدوات المساعدة للرسم في اوتوكاد

3- الأدوات المساعدة للرسم في أوتوكاد

توجد في اوتوكاد مجموعة من الأدوات التي تسهل على المستخدم بعض العمليات التي يريد القيام بما وسنحاول في هذا الفصل استعراض أهم هذه الأدوات :

Orthographic نظام الرسم المتعامد -1-3

يقوم هذا النظام بإجبار الخطوط المرسومة على التوازي مع محاور الإحداثيات مما يوفر الوقت في كتابة إحداثيات النقاط فعلى سبيل المثال إذا أردنا رسم خط أفقي بطول 100 وحدة رسم فما علينا إلا اختير أمر الخط وتعيين النقطة الأولى بأية طريقة ثم إزاحة مؤشر الفأرة إلى اليمين أو اليسار بحيث يظهر الخط المطاطى أفقياً وكتابة 100 ثم Enter .



شكل رقم 3-1

نلاحظ في شريط المهام أن الزر الذي يدل على تمكين النمط المتعامد Ortho مضغوط للأسفل مما يعني أنه فعال حالياً

م عثمان سلطان معثمان سلطان م عثمان سلطان م عثمان سلطان عثمان سلطان م عثمان سلطان م عثمان سلطان م عثمان سلطان

يتم تمكين النمط المتعامد بالضغط على المفتاح الوظيفي F8 ويتم إلغاؤه بنفس المفتاح أو يمكن النقر على الزر الممثل لخالة التعامد في شريط الحالة (Ortho) ، أو يمكن كتابة Ortho من لوحة المفاتيح ثم Enter ثم نحيب بـ on إذا كنا نريد تمكين التعامد أو بـ Off إذا كنا نريد إلغاء وضع التعامد

: تعيين حدود لوحة الرسم -2-3

عندما نرسم في أوتوكاد فإننا نستخدم واحدات افتراضية نسميها وحدة رسم فعلى سبيل المثال يمكن أن نرسم غرفة أبعادها 4×4 م بـ 4×4 وحدة رسم وعندها تكون الوحدة المرسومة على لوحة الرسم تعادل متراً واحداً على الأرض ويمكن أن نرسم نفس الغرفة بـ 400×400 وحدة رسم وعندها تكون الوحدة المرسومة على لوحة الرسم تعادل سنتيمتراً واحداً على الأرض وعلى هذا الأساس يمكننا تحديد النسبة بين الرسم والواقع حسب الرغبة ولكن ما يحدث أن الرسم في بعض الأحيان يظهر صغيراً حداً على الشاشة كما في الحالة الأولى أو كبيراً حداً كما في الحالة الثانية ولذلك لا بد من ملائمة الشاشة مع المساحة المطلوبة للرسم مع ملاحظة أن أطوال العناصر لا تقاس بطول ظهورها في الشاشة بل بالقيم التي رسمت بها ، ففي الحالة الأولى يمكن أن نجعل القسم الذي يغطي الشاشة من لوح الرسم 6×6 وحدات مثلاً حيث أضفنا وحدة رسم من كل جهة كي لا يظهر الرسم على حافة لوح الرسم مباشرة ، وفي الحالة الثانية يمكن جعل مساحة لوحة الرسم الظاهرة على الشاشة 600×600

نكتب في موجه الأوامر الأمر Limits ثم Enter تظهر العبارة التالية :

Specify lower left corner or [ON/OFF]

:<0.0000,0.0000> والتي تطلب تحديد الزاوية السفلى اليسارية بالإحداثيات والخيار الافتراضي هو :<0.0000,0.0000> نوافق على هذه القيمة بضغط Enter :

تظهر العبارة التالية : <Specify upper right corner <420.0000,297.0000 نكتب

600,600 ثم Enter

. وبذلك نكون قد حددنا أبعاد لوحة الرسم ب 600×600 وحدة رسم

ملاحظة

م عثمان سلطان معثمان سلطان معثمان سلطان معثمان سلطان معثمان ملطان معثمان ملطان معثمان ملطان معثمان ملطان معثمان ملطان

يمكن الوصول إلى أمر حدود اللوحة عن طريق القائمة Format⇒Drawing Limits

-3-3 اظهار شبكة متعامدة على مساحة اللوحة المحددة -3-3

يمكن عند الرغبة إظهار شبكة من النقاط على لوح الرسم بتباعدات محددة من قبل المستخدم وتظهر هذه الشبكة على الجزء المحدد وفق ما ذكر في البند السابق ، لإظهار هذه الشبكة يكفي النقر على الزر Grid على شريط الحالة فتظهر الشبكة على المساحة المحددة من لوحة الرسم ، ولتغيير تباعد نقاط الشبكة ننقر بالزر الأيمن فوق Grid فتظهر قائمة نختار منها Setting فيظهر صندوق الحوار المسمى التالى :

في صندوق الحوار هذا نغير قيمتي Grid X spacing, Grid Y spacing حسب القيم المناسبة للرسم إذ أن البرنامج لا يعرض الشبكة إذا كانت القيم صغيرة حداً أو كبيرة حداً . ونلاحظ أنه يمكننا تمكين أو إزالة الشبكة أيضا بوضع إشارة اختيار أمام Gride On للتمكين وإزالتها لعدم التمكين ، ويدل وجود اسم المفتاح الوظيفي F7 على أنه يمكننا تمكين أو إزالة الشبكة أيضا بالضغط على هذا المفتاح في لوحة المفاتيح



شكل (28)


م عثمان سلطان ملطان معثمان سلطان م عثمان عثمان

ملاحظة

يمكن الوصول إلى صندوق الحوار Drafting Setting عن طريق القائمة Drafting ⇒ Drafting عن طريق القائمة Setting

-4-3 نظام وثب المؤشر (Snap) :

يمكننا من إجبار المؤشر على الوثب بمسافات محددة يمكن تحديدها من قبل المستخدم وعندما تكون هذه المسافات مساوية للمسافات بين نقاط الشبكة فإن المؤشر لن يتحرك إلا على نقاط الشبكة وعند الرغبة في عدم التقيد بهذه النقاط يجب كتابة إحداثيات صريحة للنقطة التي نريدها أو اختيارها من نقطة مميزة في عنصر مرسوم سابقاً ، ولتمكين هذا النمط ننقر نقرة واحدة على الزر Snap في شريط الحالة أو نضغط المفتاح الوظيفي F9 ، ولتغيير مقدار الوثبات أو شكلها نظهر صندوق الحوار السابق Drafting Setting :



الوثب	غط شکل (29)	
بزاو	الوثب	
ية	تربيع	
معينة	ي	
	(مس	
	توي)	
X	غط	
نقطة	الوثب	
أصل	ايزوم	
الوثب	تري	
	(فراغ	
	(Ç	
Y	श्रेय	
نقط	الوثب	
أصل	القط	
الوثب	پي	

نغير في قيم Snap X spacing و Snap Y spacing لتحديد مقدار الوثبة الواحدة أما X base Y base, فيتم تحديد نقطة الأصل للوثبة الأولى فإذا أردنا القفز إلى النقاط التي يتزايد أحد إحداثييها $^{\prime}$ بـــ/ $^{\prime}$ $^{\prime}$ $^{\prime}$ الصفر وليكن $^{\prime}$ $^{\prime$ مثلاً ثم تتزايد إلى / 12 و 22 و 22 سب الإحداثي المطلوب /2/.

الخيار polar snap يسمح باستعمال نظام تعقب قطبي مع وثب تماماً مثل مسطرة T ومثلث ، تساعد ميزة التعقب القطبي على محاذاة المؤشر عند زوايا محددة وميزة الوثب القطبي تشبه ميزة وثب الشبكة الفرق الرئيسي أن ميزة الوثب القطبي لا تعمل إلا مع التعقب القطبي (أي يجب تمكين الخيار polar من شريط الحالة مع الخيار snap) ، لإعداد ميزة الوثب القطبي نقوم . مما يلي : من شريط الحالة مع الخيار 53 AutoCad 2000

• نختار علامة التبويب Snap And Grid ثم نمكن الخيار Polar Snap في القسم علامة التبويب . type & style

- في مربع النص polar distance نكتب قيمة مسافة الوثبة الواحدة .
- لإعداد الزاوية نختار علامة التبويب Polar tracking وفي مربع النص التبويب المؤشر وفقها. فحدد قيمة الزاوية التي نريد أن يسير المؤشر وفقها.
 - نغلق مربع الحوار ونتأكد من تمكين الخيارين polar, snap على شريط الحالة .

عند العودة إلى لوح الرسم نلاحظ أن ميزة الوثب تبدو كأنها معطلة وهو أمر عادي فالوثب القطبي لا يعمل إلا عند رسم كائن ما ، فعند رسم نقطة أولى من خط مثلاً تظهر خطوط التعقب ابتداءً من الزاوية صفر وبتزايدات وفق الزاوية التي حددناها وتظهر على هذه الخطوط قفزات المؤشر بالقيم المحددة .

عند الرغبة في التبديل إلى نمط وثب الشبكة ننقر باليمين على الخيار Snap في شريط الحالة ونختار الخيار Polar Snap On وللعودة نختار الخيار Polar Snap On .

عند الرغبة في اعتبار أخر عنصر مرسوم مبدءاً لقياس الزوايا نختار علامة التبويب Polar tracking . Polar Angle measurement في المجموعة Relative To last segment .

5-3 نقاط التقاط العناصر (النقاط المميزة للعناصر)

ذكرنا في الفصل الأول أن من طرق تحديد النقاط انتقاء نقاط مميزة من عناصر مرسومة مسبقاً وللقيام بدخلك لدينا عدة طرق أولها أن نقوم بإظهار شريط يدعى Object Snap من أشرطة الأدوات (نضغط الدر الأيمن فوق أي زر أمر موجود في واجهة البرنامج فتظهر قائمة فيها كل أشرطة الأدوات المتوفرة في البرنامج نختار منها Object Snap).

عندما يطلب منا احتيار أو تحديد نقطة من أي أمر مثلاً تحديد نقطة بداية خط أو مركز دائرة أو نقطة أصل لأمر التحريك أو النسخ ...الخ نقوم باحتيار إحدى الأيقونات الدالة على النقطة المميزة التي نريد

م عثمان سلطان ملطان عثمان سلطان ملطان عثمان ملطان ملط


تحديدها من شريط الأدوات المبين في الشكل (30) ثم نقترب من العنصر الذي نريد تحديد تلك النقطة عليه محاولين الاقتراب قدر الإمكان من تلك النقطة وعند الاقتراب منها تظهر علامة بلون مميز ويظهر عند مؤشر الفأرة تلميح عن نوع النقطة التي تشير إليها هذه العلامة ، وتختلف أشكال هذه العلامات حسب نوع النقطة المميزة فالشكل الذي يدل على نقاط بدايات ونهايات العناصر عبارة عن مربع صغير والشكل الذي يدل الذي يدل على منتصف خط (مستقيم أو قوس) عبارة عن مثلث متساوي الأضلاع والشكل الذي يدل على أننا على وشك اختيار نقطة تعامد مع خط سابق عبارة عن مثلث قائم ... الخ .



نقطة النعقب المؤقت
اعتبارا من النقطة
نقطة فاية (بداية) عنصر
تقاطع عنصرين
تقاطع ظاهري لعنصرين
تقاطع ظاهري لعصرين
أرباع دائرة
مركز دائرة
نقطة إدراج كتبلة
نقطة مؤرة
نقطة مؤرة

شكل (30)

م عثمان سلطان ملطان سلطان معثمان سلطان عثمان عثمان عثمان عثمان عثمان ملطان ملطان عثمان عث



الشكل (31)

الطريقة الثانية هي ضغط الزر الأيمن للفأرة مع المفتاح Shift من لوحة المفاتيح معاً فتظهر قائمة بالنقاط المميزة نختار منها ما نريد .

أما الطريقة الثالثة وهي الأكثر استخداماً وهي تمكين مجموعة من النقاط المميزة للظهور بشكل دائم كلما اقتربنا من نقطة من هذه النقاط ويمكننا البرنامج من تحديد نوع النقاط التي نريد أن يظهر العلامات المميزة عندها ومن إلغاء البعض الآخر الذي لا نحتاج إليه أو الذي قد يسبب لنا بعض الإزعاجات إذ أنه لا اعتبار لمكان المؤشر عندما تكون إحدى هذه النقاط مميزة فالنقطة المميزة هي التي سيتم احتيارها .

لإظهار صندوق حوار تحديد النقاط المميزة ننقر بالزر الأيمن على كلمة وSettings على شريط الحالة أسفل الشاشة ونختار الخيار Settings فيظهر صندوق حوار Drafting Setting الشكل (32) ، ثم نضع إشارة الحتيار أمام كل نوع من أنواع النقاط المميزة نريد تمكين ظهوره أثناء الرسم .



الشكل (32)

الفصل الثالث مساعدات الرسم في أو تو كاد

يمكن تقسيم النقاط المميزة إلى أربع محموعات:

• مجموعة تعقب النقاط: تتضمن هذه المحموعة:

- 1. :temporary track point نقطة التعقب المؤقتة :نستخدم هذا الخيار لتحديد نقطة سنبدأ منها تعقب امتداد معين ، مثلاً لرسم خط على امتداد خط مرسوم سابقاً ويبعد عنه مقداراً معيناً نختر أمر رسم خط ثم نضغط المفتاح Shift مع الزر الأيمن للفأرة ونختار :temporary track point ونحدد نهاية الخط كنقطة تعقب ونسير بالمؤشر باتجاه امتداد الخط نلاحظ ظهور خط منقط مع تلميح على مؤشر الفأرة يدل على المسافة عن النقطة التي حددناها والزاوية عن المحور الأفقي عندها نكتب مقدار المسافة التي نريدها من لوحة المفاتيح ثم نضغط Enter فيتم رسم الخط المطلوب .
 - 2. From نحدد نقطة معلومة لاستخدامها كأساس لانطلاق مؤشر الفأرة ثم نحدد مقدار البعد عنها أو نستخدم الإحداثيات النسبية لتحديد موقع النقطة التي نريد تحديدها اعتمادا على النقطة الأساس.
 - 3. Point Filter لتحديد إحداثي للنقطة التي نريدها بأخذ إحداثي نقطة مرسومة مسبقاً .

• مجموعة خاصة بالخطوط:

- 1. End point لتحديد نهاية خط أو بدايته .
 - mid point .2 لتحديد منتصف خط.
 - intersection .3 نقطة التقاطع .
 - perpendicular . .4
 - Parallel .5 موازي لخط.
- Extension .6 لتحديد نقطة على امتداد خط .
- 7. Apparent intersection نقطة تقاطع ظاهرية وهي نقطة التقاطع الظاهرة في الرسم الثنائي البعد لخطين عير متقاطعين في الحقيقة في الرسم ثلاثي البعد .

ر AutoCad 2000 م عثمان سلطان

· مجموعة خاصة بالدوائر والأقواس:

- . مركز الدائرة أو القوس Center . 4
- Quadrant ربع الدائرة ، أرباع الدائرة هي النقاط الأربع الموزعة على الحيط والواقعة على محاور الإحداثيات .
 - tangent ماس لدائرة.

• مجموعة خاصة بالنقاط:

- Node . 1 لتحديد نقطة مرسومة .
- 2. insertion لتحديد نقطة إدراج كتلة.
- nearest . 3 لتحديد نقطة على خط (مستقيم أو قوس).
 - . none لإلغاء الأمر والعودة إلى الرسم .


6-3 أدوات التكبير والتصغير والإزاحة:

من الأدوات المساعدة الهامة مجموعة أدوات التكبير والتصغير والإزاحة وهي مجموعة ليس لها علاقة بالرسم أو التعديل وإنما ينحصر عملها في عمليات معاينة وإظهار الرسم على لوح الرسم وتكبير وتصغير العناصر المرسومة وتختلف هذه الأدوات عن أوامر التحريك والمقياس (Move & scale) كونما لا تؤثر على أبعاد الرسم وإنما يمكن تصور عملها بعدسة تقرب الرسم نحونا أو تبعده عنا .

تتوضع أيقونات الأدوات المذكورة على شريط الأدوات القياسي ضمن مجموعة يبنها الشكل (33):

وهي من اليمين إلى اليسار:

• Zoom previous للعودة إلى معاينة سابقة (التراجع إلى



الشكل (33)

الوضع السابق للعرض فقط مع المحافظة على عمليات الرسم أو التعديل التي تمت) .

- · Zoom ويحوي هذا الزر مجموعة منسدلة تعطى حيارات عديدة هي من الأعلى إلى الأسفل:
 - 2. Zoom window لإظهار قسم معين من الرسم نحدده بنافذة (مستطيل).
 - Zoom Dynamic .2
 - Zoom Scale 13 لتكبير وتصغير المعاينة بنسبة رقمية معينة .
 - 4. Zoom center نحدد مركز المعاينة التي نريدها ثم نعطي قيمة الارتفاع منها إلى أعلى لوحة الرسم
 - Zoom In .5 لتكبير الرسم بنسبة 10%.
 - . 10 كتصغير الرسم بنسبة Zoom Out . 6
 - 7. Zoom All لإظهار كامل منطقة العمل المحددة ضمن حدود الرسم
 - 8. Zoom Extents لإظهار كل العناصر المرسومة في لوح الرسم
- Zoom real time التكبير والتصغير الحقيقي عند اختيار هذا الأمر تظهر أيقونة المكبرة فوق الرسم مع إشارتي + ، نضغط الزر الأيسر ونتحرك باتجاه ال + للتكبير أو باتجاه ال للتصغير وإذا كانت لدينا فأرة بدولاب يمكن التكبير والتصغير في أي وقت بتدوير دولاب الفأرة .
- Pan لإزاحة الرسم ضمن لوح الرسم (إزاحة الرسم لا تعني تحريك مكوناته إنما تشبه تحريك ورقة الرسم بالكامل بحيث تصبح المنطقة التي نريد العمل ضمنها أمامنا مباشرة . وإذا كانت لدينا فأرة بثلاثة أزرار أو بدولاب يمكن إزاحة الرسم بضغط الزر الأوسط أو الدولاب وتحريك الرسم مع استمرار الضغط على الزر .

.AutoCad 2000 م عثمان سلطان

الفصل الرابع خصائص العناصر الرسومية

4- خصائص العناصر الرسومية

لون العنصر:

تملك العناصر في اوتوكاد بحموعة من الخصائص العامة ويملك كل عنصر بحموعة من الخصائص الخاصة به ، من أهم هذه الخصائص العامة لون العنصر ونمط خط الرسم وعرض الخط عند الطباعة . لإعطاء عنصر ما لوناً يمكن قبل البدء برسمه ضبط اللون الذي نريد على شريط خصائص العناصر المبين في الشكل التالي :




لضبط لون العنصر نختار من صندوق النص المنسدل الذي يمثل اللون (Color control) اللون الذي الذي نرغب بإعطائه لعنصر الذي سنرسمه ثم نقوم بالرسم ونلاحظ أن كل ما نرسمه يأخذ اللون الذي احترناه .

أما لتغيير لون عنصر مرسوم سابقاً فنقوم بتحديد العنصر بالنقر عليه مباشرة أو اختياره بنافذة دون أي أمر سابق وعندما تظهر نقاط مسك العناصر المختارة نختار اللون الجديد من صندوق النص المنسدل ثم نضغط المفتاح Esc في لوحة المفاتيح مرتين .

نمط خط الرسم:


يحدد نمط خط الرسم نوع الخط الذي سيستخدم في رسم العنصر (مستمر ، مقطع ، منقط ، خط ونقطة الخ) ومثل اللون يمكن تحديد نمط الخط سلفاً أو تغييره فيما بعد وذلك من صندوق النص المنسدل نمط خط الرسم (Line type control) الفرق الوحيد أننا نجد الألوان كلها في صندوق

اللون ولكننا لا نجد سوى عدد محدود من أنماط الخطوط في صندوق الخطوط والسبب أن اوتوكاد لا يحمِّل في الملف إلا الخطوط التي نريد منه أن يحملها حرصاً على عدم زيادة حجم الملف فما هي الطريقة التي نحمل بما أنماطً لخطوط الرسم في الملف الحالي :



شكل رقم 4-2

نضغط الزر load لتحميل نمط حديد فتظهر النافذة التالية:



شكل رقم 4-3

نختار من النافذة السابقة الأنماط التي نريدها ثم نضغط Ok للعودة للنافذة السابقة ثم Ok مرة أخرى ، ثم نعود إلى صندوق النص المنسدل فنلاحظ وجود نمط خط الرسم الجديد قد أضيف إلى اللائحة المنسدلة عندها يمكن اختياره ثم الرسم به أو اختار عنصر وتحويله إليه بنفس طريقة تحويل اللون .

وزن خط الرسم (عرض الخط عند الطباعة) :

الخاصية العامة الأخرى هي وزن الخط عند الطباعة كذلك يمكن تحديده قبل البدء برسم العنصر أو يمكن تحديد العنصر ثم إعطاء وزن جديد له وذلك باختيار الوزن المناسب من صندوق النص المنسدل . Line weight control

نسخ الخصائص من عنصر إلى آخر:

لإعطاء خصائص عنصر إلى عنصر آخر نضغط على شريط الأدوات القياسي على الزر 🗾 match properties

فتظهـ ر رسالة تطلب تحديد العنصر المصدر الذي سنأخذ منه الخصائص :Select source object نحتار العنصر المصدر فتظهر الرسالة التالية التي تطلب تحديد العنصر الذي نريد نسخ الخصائص إليه

. Select destination object(s) or [Settings]:

الطبقات وإدارتها:

تحدثنا في الفقرات السابقة عن بعض الخصائص العامة للعناصر وهي اللون والخط والوزن ، يقدم اوتوكاد أداة قوية تسهل على المستخدم عمليات كثيرة وهي الطبقات فما هي الطبقات وكيف تستخدم :


ما هي الطبقات:

الطبقات هي باختصار دمج العناصر المتشابه في الخصائص العامة في مجموعات مما يسهل إدارتها معاً عند الضرورة وسيشعر كل مستخدمي اوتوكاد أن هذه الضرورة ملحة دائماً ويقص بإدارة الطبقات تغيير خصائصها العامة دفعة واحدة أو إخفاء مجموعة معينة من لوح الرسم دون أن نقوم بمحوها أو منع التعديل على أجزاء محددة أو منع طباعة مجموعة ما بمعنى آخر أن الطبقات تحول الرسم إلى ما يشبه مجموعة من الوراق الشفافة التي تحوي كل منها جزءاً من الرسم ويشكل توضعها فوق بعضها الرسم الكامل وعندها

م. عثمان سلطان معثمان سلطان

يمكن سحب الورقة التي نريد سحبها وإبقاء الورقة التي نريد إبقاءها ، أما كيف ننشئ طبقة فإليك الخطوات :

• نضغط على الزر الثاني من اليسار في شريط الخصائص المبين في الشكل (1−4)
 ■ فتظهر لنا النافذة المخيفة التالية :



شكل رقم 4-4

- نضغط New فيضاف سطر حديد إلى الطبقات الموجودة ونلاحظ أن هناك دائماً طبقة أولى هي الطبقة صفر التي ينشئها اوتوكاد تلقائياً عند فتح أي رسم حديد ، في السطر الجديد يسومض اسم الطبقة الجديدة الذي يمكن تغيير إلى أي اسم ذو مغزى يسهل علينا فيما بعد الوصول إلى الطبقة مثلاً wall, column, steel, ground...
- لـتحديد لـون الطبقة ننقر بالزر الأيسر على المربع الملون (الأسود) تحت العنوان color في السطر الجديد طبعاً فتظهر نافذة ألوان نختار منها اللون المناسب .

- لـتحديد نمـط حـط الرسم لعناصر الطبقة ننقر على كلمة Continuous في السطر الجديد الموجـودة تحت العنوان Linetype فتظهر نافذة نختار منها الخط المناسب وإذا لم نجد الخط الذي نريده بين الخطوط نضغط الزر Load ونحمل الخط الذي نريده كما ذكرنا في الفقرة 2-4.
- لتحديد وزن الخط الذي سيستخدم لرسم العناصر المنتمية إلى الطبقة ننقر على كلمة Default . ____ تحت العنوان Lineweight ثم نختار الثخن الذي نريده من النافذة التي تظهر .
 - نكرر العملية بالنسبة للطبقات الأخرى ثم نضغط ok عند الانتهاء .

إدارة الطبقات:

اختيار طبقة رسومية لتنشيطها وجعلها الطبقة الحالية

- ننقر على لائحة التحكم بالطبقات الرسومية
 - نختار الطبقة من اللائحة المنسدلة
- وننقر في لوح الرسم مرة ثانية فتصبح الطبقة المختارة هي الطبقة المعدة للرسم مع الانتباه إلى أن لون العنصر في صندوق الالوان ونمط الخط في صندوق عط الخط ووزن الخط في صندوق وزن الخط كلها مسند إلى الخيار Bylayer.

نقل عنصر رسومي من طبقة إلى أخرى:

- نختار العنصر الرسومي
- ننقر على لائحة التحكم بالطبقات لفتحها
 - نختار الطبقة المراد نقل العنصر إليها
- نضغط مفتاح الهروب Esc مرتين لإلغاء اختيار العناصر نلاحظ تحول لون الطبقة والخط إلى خط الطبقة المختارة .

إخفاء العناصر المنتمية إلى طبقة رسومية معينة :

- ننقر على لائحة التحكم بالطبقات الرسومية لفتحها .
- ننقر على المصباح الأصفر المقابل للطبقة المراد إخفائها لإطفائه ثم نضغط على المفتاح Enter فنحصل على الرسم خالياً من الطبقة المختارة .

م.عثمان سلطان معثمان سلطان

قفل العناصر المنتمية إلى طبقة معينة:

- ننقر على لائحة التحكم بالطبقات الرسومية لفتحها .
- ننقر على رمز القفل المقابل للطبقة المراد قفلها ثم نضغط على المفتاح Enter فيتم قفل الطبقة ، والطبقة المقفلة هي طبقة لايمكن التعديل عليها ما لم تفتح من جديد بالضغط على رمز القفل ولكن يمكن استخدام الطبقة كحد قطع أو تمديد أو استخدام نقاطها المميزة وحتى التحويل إليها .

تغير لون طبقة رسومية:

- ننقر على أيقونة التحكم بالطبقات على شريط أدوات خصائص العناصر فيظهر لنا صندوق حوار التحكم بالطبقات وأنواع الخطوط.
 - ننقر على المربع الخاص باللون فيظهر صندوق التحكم بالألوان .
 - نختار اللون المطلوب .
- ننقر على الزر OK في كل من صندوقي الحوار المفتوحين لإغلاقهما وبذلك يتم إعادة رسم جميع العناصر المنتمية للطبقة التي تم تغيير لونها باللون الجديد .
 - تغيير لون أحد العناصر الرسومية مع إبقائه ضمن طبقة ذات لون آخر .
 - نختار العنصر المطلوب تغيير لونه (بدون تغيير طبقته) .
- ننقر على لائحة التحكم بالألوان العناصر لفتحها .
- نخــتار اللون المطلوب ، سيتم رسم هذا العنصر دائماً باللون الجديد حتى ولو تم نقله إلى طبقة أخرى (لأن اللون أصبح الآن غير تابع للطبقة أي ليس BYLAYER) .
 - تغيير خط أحد العناصر الرسومية مع إبقاءه ضمن طبقة ذات خط آخر :
 - نتبع نفس الخطوات السابقة لكن بضغط لائحة التحكم بالخطوط بدلاً من الألوان .

إدارة متقدمة للطبقات

تـــتطلب التقنيات التالية أن يكون اوتوكاد معداً وفق الخيار الكامل (Full) أثناء إعداده بحيث تظهر القائمــة Express ضـــمن القـــوائم الرئيسية حيث توجد في هذه القائمة مجموعة من أدوات إدارة الطبقات هي :

مدير الطبقات layer manager

نحصل عليه من القائمة Layers ⇒ layer manager تقوم هذه الأداة بتخزين الوضع الحالي للطبقات وفق اسم معين فبعد اختيار الأمر من القائمة يظهر صندوق حوار نضغط فيه على الزر save ونعطي اسماً للوضعية الحالية للطبقات وعند الرغبة في استعادة هذه الوضعية نعود إلى الأمر مرة أخرى ونختار أحد أسماء الوضعيات المخزنة ثم نضغط الزر Restore .

يمكن الوصول إلى الأمر بكتابة Iman من لوحة المفاتيح .

تغيير طبقة عنصر إلى طبقة عنصر آخر مرسوم سابقاً:

Express

⇒ Layers

⇒ layer match

أو في مروحه الأوامر LAYMCH ، فيطلب تحديد العناصر التي نريد نقلها إلى طبقة معينة نحددها ثم ننقر الزر الأيمن للفأرة فيطلب تحديد عنصر من الطبقة التي سنحول إليها ، عندها ننقر على أي عنصر من هذه الطبقة بالزر الأيسر للفأرة .

تحويل عنصر من أي طبقة إلى الطبقة الحالية:

Express ⇒ Layers ⇒ Change to current Layer أو Laycur في مـوجه الأوامر ، يطلب تحديد العناصر التي نريد تحويلها إلى الطبقة الحالية ، نقوم باحتيار هذه العناصر ثم ننقر الزر الأيمن لإنهاء الأمر .

عزل طبقة باختيارها من الرسم:


Express

Layers

Layer Isolate

أو Layiso مــن لوحة المفاتيح ، يقوم هذا المر بإخفاء كل

الطبقات عدا الطبقات التي نحددها دفعة واحدة



شكل رقم 4-5

تجميد و إطفاء طبقة باختيارها من الرسم :

Express ⇒ Layers ⇒Layer Freeze

و Express ⇒ Layer ⇔ Layer Off للإطفاء ، الفرق بين الإطفاء والتحميد أن الطبقة المجمدة لا يمكن أن ينفذ عليها أي تعديل إضافة لعدم ظهورها ولا يمكن أن توضع كطبقة حالية أما الطبقة المطفأة فيمكن التعديل عليها فهي مشمولة في التحديدات العامة مثل التحديد ب all كما أنها يمكن أن تكون الطبقة الحالية وتقبل الرسم عليها ولكن الخطوط المرسومة ستختفي فور انتهاء الأمر ولن تظهر إلا بإلغاء إطفاء الطبقة .

احتصارات الأوامر السابقة على الترتيب LayFrz و LayOff

لتجميد أم إطفاء الطبقة بعد أحد أحد الأمرين السابقين يكفي أن ننقر على أحد عناصر الطبقة التي نريد تجميدها أو إطفاءها وإذا نقرنا على الطبقة الحالية ستظهر رسالة تأكيد نجيب عليها بالموافقة .

قفل وفتح طبقة باختيارها من الرسم :

Express ⇒ Layers ⇒Layer Lock أو Laylck للقفل

و Express ⇒ Layers ⇔Layer Unlock أو Layulk للفتح : لقفل أو فتح طبقة يكفي أن ننقر فوقها بالزر الأيسر بعد اختار أحد الأمرين السابقين .

دمج وحذف الطبقات باختيارها من الرسم:

Express ⇒ Layers ⇒ Layer Merge لدمج طبقة بأخرى (تحويل محتويات طبقة بالكامل إلى طبقة التي أخرى) يتم اختيار عنصر من الطبقة التي نريد دمجها ثم ننقر الزر الأيمن ثم نختار عنصر من الطبقة التي سندمج ضمنها (نحول إليها) ثم نجيب على رسالة التأكيد ب Y ثم Enter .


إعادة إظهار كل الطبقات دفعة واحدة:


Express ⇒ Layers ⇒ Turn All Layers On أو Layon من لوحة المفاتيح .

م. عثمان سلطان معثمان سلطان

نافذة الخصائص:

تظهر نافذة الخصائص الخصائص العامة والخاصة للعنصر الرسومي الذي يكون قيد الاختيار الحالي ، لإظهار نافذة الخصائص نضغط على الزر تشخف في شريط الأدوات القياسي والمسمى Properties فتظهر نافذة فيها الخصائص العامة للطبقة الحالية وعند اختيار أي عنصر تظهر كل خصائص هذا العنصر في النافذة ، الشكل أدناه يبين نافذة الخصائص قبل و بعد اختيار العنصر





نافذة الخصائص بعد اختيار خط

نافذة الخصائص قبل اختيار عناصر

شكل رقم 4-6

إن أي تغيير في أي خاصية من خصائص العنصر في النافذة السابقة ينعكس مباشرة على العنصر المختار فيمكن من هنا تغيير الطبقة أو اللون أو الخط وحتى الخصائص الخاصة مثل إحداثيات بداية ونهاية الخط ولا تتوقع مني شرحاً مفصلاً لتأثير تغيير كل خاصية من الخواص لكل عنصر من العناصر لأبي أريد أن أنهي هذا الكتيب قبل أن يصدر الإصدار 2222 من اوتوكاد .

م.عثمان سلطان معثمان سلطان